



Presidente do Conselho Deliberativo

João Martins da Silva Júnior

Entidades Integrantes do Conselho Deliberativo

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA Confederação dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA Ministério da Educação - MEC Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB Agroindústrias / indicação da Confederação Nacional da Indústria - CNI

Secretário Executivo

Daniel Klüppel Carrara

Chefe do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social

Andréa Barbosa Alves

Coleção SENAR

(132)

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Bovinos

© 2009, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Coleção SENAR - 132

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL Bovinos

> ILUSTRAÇÃO André Tunes

FOTOGRAFIA Hermínio Oliveira Paulo Viana Filho Valéria Gedanken

AGRADECIMENTOS Janete Lacerda de Almeida Paulo Viana Filho

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Inseminação Artificial: Bovinos / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. -- 3. ed. Brasília : SENAR, 2011.

48 p. il.; 21 cm -- (Coleção SENAR; 132)

ISBN 978-85-7664-042-4

1. Gado Leiteiro. 2. Inseminação Artificial Animal. I. Título. II. Série.

CDU 636.082.453.5

Sumário

| 7 | Introdução |
|----|---|
| 8 | Inseminação artificial em bovinos |
| 9 | I - Conhecer a inseminação artificial |
| 9 | 1 - Conheça as vantagens da inseminação artificial |
| 10 | 2 - Conheça as limitações da inseminação artificial |
| 10 | 3 - Identifique os requisitos básicos para a inseminação artificial |
| 12 | II - Conhecer o aparelho reprodutivo da vaca |
| 14 | III - Conhecer o cio da vaca |
| 15 | 1 - Observe sinais de proximidade do cio |
| 15 | 2 - Identifique o cio da vaca |
| 16 | 3 - Identifique os cios não aproveitáveis |
| 16 | 4 - Conheça o rufião |
| 17 | IV - Identificar o momento de inseminar |
| 18 | V - Conhecer os materiais de inseminação artificial |
| 19 | 1 - Conheça o botijão |
| 23 | 2 - Conheça o aplicador universal |
| 24 | 3 - Conheça os tipos de palheta |
| 25 | VI - Realizar a inseminação |
| 25 | 1 - Reúna o material |
| 25 | 2 - Contenha o animal |
| 26 | 3 - Calce a luva |
| 26 | 4 - Faça a limpeza do reto da vaca |
| 26 | 5 - Limpe a vulva da vaca |
| 27 | 6 - Retire a luva |
| 27 | 7 - Prepare a bainha |
| 27 | 8 - Prepare a água para descongelamento do sêmen |

9 - Identifique o sêmen do touro a ser utilizado

Apresentação

13 - Enxugue a palheta com papel toalha 30 14 - Corte a palheta 31 15 - Encaixe a palheta na bainha 31 16 - Introduza a cânula do aplicador na bainha 32 17 - Trave a bainha na cânula do aplicador 32 18 - Introduza o êmbolo na cânula do aplicador 33 19 - Calce a luva 33 20 - Leve o aplicador para o local onde se encontra a vaca 33 21 - Abra a vulva da vaca 34 22 - Introduza o aplicador na vagina da vaca 34 23 - Introduza delicadamente a mão no reto da vaca 35 24 - Direcione o aplicador até a entrada da cérvix (colo uterino) 36 25 - Passe o aplicador pela cérvix (colo uterino) 36 26 - Localize o local de deposição do sêmen 37 27 - Pressione o êmbolo e deposite o sêmen lentamente 38 28 - Retire o aplicador cuidadosamente 38

10 - Retire a palheta do botijão

11 - Coloque a palheta na água

12 - Retire a palheta da água

29

29

30

38

39

39

40

40

42

43

47

29 - Retire o braço

31 - Libere a vaca

Referências

33 - Faça as anotações

34 - Descarte o material

30 - Faça uma massagem no clitóris

32 - Desmonte e limpe o material

VII - Fazer a previsão da data do parto

Colecão I SENAR

Apresentação

Os produtores rurais brasileiros mostram diariamente sua competência na produção de alimentos e na preservação ambiental. Com a eficiência da nossa agropecuária, o Brasil colhe sucessivos bons resultados na economia. O setor é responsável por um terço do Produto Interno Bruto (PIB), um terço dos empregos gerados no país e por um terço das receitas das nossas exportações.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) contribui para a pujança do campo brasileiro. Nossos cursos de Formação Profissional e Promoção Social, voltados para 300 ocupações do campo, aperfeiçoam conhecimentos, habilidades e atitudes de homens e mulheres do Brasil rural.

As cartilhas da coleção SENAR são o complemento fundamental para fixação da aprendizagem construída nesses processos e representam fonte permanente de consulta e referência. São elaboradas pensando exclusivamente em você, que trabalha no campo. Seu conteúdo, fotos e ilustrações traduzem todo o conhecimento acadêmico e prático em soluções para os desafios que enfrenta diariamente na lida do campo.

Desde que foi criado, o SENAR vem mobilizando esforços e reunindo experiências para oferecer serviços educacionais de qualidade. Capacitamos quem trabalha na produção rural para que alcance cada vez maior eficiência, gerenciando com competência suas atividades, com tecnologia adequada, segurança e respeito ao meio ambiente.

Desejamos que sua participação neste treinamento e o conteúdo desta cartilha possam contribuir para o seu desenvolvimento social, profissional e humano! Ótima aprendizagem.

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

- www.senar.org.br -





olecão | SENAR

Introdução

Esta cartilha de inseminação artificial em bovinos abrange as operações necessárias para a execução da técnica de inseminação artificial, mostrando desde a anatomia do aparelho reprodutivo da vaca, identificação do cio, o momento ideal para inseminar, detalhamento da técnica de inseminação até as anotações e controle de previsão de parto das vacas inseminadas.

Inseminação artificial em bovinos

A documentação detalhada mais antiga sobre a utilização da inseminação artificial surgiu em 1780 quando o fisiologista italiano Lazzaro Spallanzani conseguiu inseminar uma cadela com êxito gerando o nascimento de filhotes de cães, concretizando assim o marco inicial da inseminação artificial. Contudo, somente a partir de 1900 é que começaram estudos extensos com animais domésticos na Rússia e logo após no Japão. Essa técnica revolucionou o campo da reprodução e o melhoramento genético animal.

Apesar de vários países já utilizarem a inseminação artificial em bovinos em praticamente todo o seu rebanho, essa técnica difundiu-se comercialmente no Brasil na década de 70 e ainda é um mercado em ascensão no país.

Com o crescimento do rebanho brasileiro o uso da inseminação artificial tem sido de grande importância para o melhoramento genético no Brasil.



Conhecer a inseminação artificial

A inseminação artificial é uma técnica de reprodução em que o sêmen de um touro é depositado no aparelho reprodutivo da vaca pelo homem, com a utilização de equipamentos específicos, com o objetivo de fecundar uma fêmea sem o contato físico do macho.

1 - Conheça as vantagens da inseminação artificial

- Melhoramento Genético
- Maior aproveitamento de animais superiores pela possibilidade de gerar um maior número de filhos
- Prevenção de doenças transmitidas pelo touro
- Possibilita o uso de sêmen de reprodutores provados geneticamente com preços acessíveis
- Permite escolher sêmen que poderá reduzir os problemas de parto
- Possibilidade de cruzamento de diferentes raças
- Padronização do rebanho
- Prevenção de acidentes com reprodutores e ser humano
- Permite utilizar sêmen de reprodutores que já morreram
- Permite o uso de sêmen sexado (escolha do sexo da cria)
- Controle zootécnico mais eficiente

2 - Conheça as limitações da inseminação artificial

- Necessidade de mão de obra especializada
- Detecção do cio da vaca realizada pelo homem
- Má aplicação da técnica

3 - Identifique os requisitos básicos para a inseminação artificial

Para o sucesso do programa de inseminação artificial deve-se considerar alguns fatores como a importância do inseminador, das instalações e do manejo da propriedade.

3.1 - Reconheça o perfil de um inseminador

Um bom inseminador deve ser capacitado para realizar a inseminação artificial, ser responsável, organizado, dedicado ao trabalho, honesto e gostar de exercer sua função.

O inseminador deve estar sempre atento à observação dos animais e aplicar as boas práticas de higiene durante todo o processo.

Atenção:

Um inseminador deve possuir caderneta e caneta para anotações importantes.

Colocão | CENIAD

3.2 - Reconheça as instalações recomendadas

As instalações devem possuir tronco ou brete de contenção que garanta segurança ao inseminador e animal, permitindo que a tarefa seja realizada na sombra e protegida da chuva.

Próximo ao local de inseminação é necessário um cômodo para armazenamento de equipamentos e água de fácil acesso.





3.3 - Observe o manejo da propriedade


Para a prática da inseminação artificial é necessário adotar um manejo adequado que abordará as áreas de reprodução, nutrição, sanidade, conforto animal e gerenciamento.


É importante que os animais possuam registros individuais.



Conhecer o aparelho reprodutivo da vaca

Conhecer o aparelho reprodutivo da fêmea bovina é indispensável para melhor desempenho na inseminação artificial.









Conhecer o cio da vaca

O cio é o período em que a fêmea aceita a monta, ou seja, deixa-se montar. Normalmente dura de 10 a 18 horas e repete com intervalo médio de 21 dias, podendo variar de 17 a 24 dias.

Existem alterações na vaca que podem ser percebidas no momento do pré-cio (período que antecede o cio) até o pós-cio (período posterior ao cio). Essas alterações devem ser observadas para auxiliar a percepção do cio da vaca.

1 - Observe sinais de proximidade do cio

- Vulva inchada e brilhante
- Corrimento vaginal cristalino (semelhante à clara de ovo)
- Urina frequentemente
- Apresenta cauda erguida
- Inquietação
- Perda de apetite
- Monta em outras vacas e não aceita ser montada
- Berra constantemente




Vaca com muco cristalino (corrimento vaginal cristalino)

2 - Identifique o cio da vaca

A observação para identificação do cio da vaca deve ser diária. No início da manhã e no final da tarde, por pelo menos uma hora em cada observação.

Lembrando que quanto maior o número de observações maiores são as chances para detectar uma vaca em cio.



Cio é quando a vaca aceita ser montada.


3 - Identifique os cios não aproveitáveis

Não inseminar fêmeas que apresentem:

- Cio com infecção uterina (corrimento vaginal não cristalino);
- Cio ocorrido antes de 45 dias após o parto;
- Cio de encabelamento (cio que ocorre em alguns animais entre o quarto e quinto mês de gestação);
- Cio em novilhas com peso corporal abaixo do recomendado para a inseminação.

4 - Conheça o rufião

O rufião é utilizado para auxiliar a identificação de cio das vacas, podendo ser utilizados machos ou fêmeas. Os machos são touros preparados cirurgicamente para evitar a liberação de espermatozóides ou a cópula e as fêmeas recebem tratamento hormonal, chamadas de fêmeas androgenizadas.





Identificar o momento de inseminar

Método de inseminação em dois horários fixos conforme esquematizado abaixo:

| Observação do cio | Inseminação |
|-------------------|-----------------------|
| pela manhã | à tarde do mesmo dia |
| pela tarde | no outro dia bem cedo |

Atenção:


Faça as anotações das vacas inseminadas em ficha específica para esse fim.



Conhecer os materiais de inseminação artificial

- Botijão com nitrogênio
- Régua para aferição do nível de nitrogênio
- Sêmen
- Termômetro
- Pinça
- Recipiente isotérmico para descongelamento de sêmen ou descongelador eletrônico de sêmen
- Cortador de palhetas
- Aplicador
- Relógio
- Papel toalha
- Bainha descartável
- Luva descartável








Modelo de descongelador eletrônico

1 - Conheça o botijão

O botijão é um equipamento utilizado para armazenar e manter o sêmen conservado.





A temperatura de conservação do sêmen é de 196°C negativos. Essa temperatura é atingida com o uso de nitrogênio em estado líquido, que evapora e diminui com o tempo.

Atenção:

Somente pessoal envolvido nas atividades de inseminação podem ter acesso ao botijão.

Precaução:

Evite o contato direto com o nitrogênio líquido que poderá causar queimaduras.

1.1 - Observe os cuidados ao manusear o botijão

O botijão deve ser mantido em local ventilado, sem umidade e sem incidência direta de raios solares. Para proteger o botijão de pancadas ou batidas pode-se utilizar uma caixa externa.

1.2 - Verifique o nível do nitrogênio

Ao utilizar o botijão deve-se monitorar a quantidade de nitrogênio para assegurar a viabilidade do sêmen. Caso não utilize o botijão regularmente, a verificação do nível de nitrogênio deverá ser semanal.

1.2.1 - Introduza a régua até o fundo do botijão



1.2.2 - Retire a régua



oleção | SENAR

1.2.3 - Movimente a régua suavemente



1.2.4 - Faça a leitura




Atenção:

O nível de nitrogênio deve estar sempre acima de 15 centímetros.

2 - Conheça o aplicador universal

O aplicador universal possui extremidades com diferentes diâmetros recomendados para a palheta média ou fina.




Atenção:

Identifique o tipo de palheta para selecionar o lado do aplicador.

3 - Conheça os tipos de palheta

Na palheta possui dados para identificação do fornecedor, nome do reprodutor, raça, registro e partida.





VI Realizar a inseminação

1 - Reúna o material



Atenção:

Reúna o material em local adequado, próximo ao lugar onde será realizada a inseminação.

2 - Contenha o animal



Atenção:

A cauda do animal deverá estar presa para facilitar a execução da inseminação.



4 - Faça a limpeza do reto da vaca

Atenção:

- 1- Ao limpar o reto da vaca examine a cérvix e realize massagem para verificar as condições do muco.
- 2-0 muco (corrimento vaginal) deve estar limpo e translúcido, como clara de ovo.



5 - Limpe a vulva da vaca



6 - Retire a luva


7 - Prepare a bainha



Atenção:

Exteriorize apenas a extremidade da bainha onde encaixará a palheta.

8 - Prepare a água para o descongelamento do sêmen



Atenção:

- 1- A temperatura da água para descongelamento do sêmen deve estar entre 35 e 37°C.
- 2- Use sempre termômetro para aferir a temperatura da água.
- 3- Pode ser utilizado o descongelador eletrônico de sêmen, ao utilizá-lo siga as recomendações do fabricante.

9 - Identifique o sêmen do touro a ser utilizado



10 - Retire a palheta do botijão



Atenção:


- 1 A palheta deverá ser retirada com auxilio de uma pinça
- 2 Ao suspender o caneco com o sêmen desejado mantenha-o a uma altura máxima de 7 cm abaixo da boca do botijão.
- 3 Havendo demora em retirar a palheta do botijão, mergulhe o caneco novamente no nitrogênio e aguarde alguns segundos para repetir a operação.

11 - Coloque a palheta na água


Atenção:

O descongelamento do sêmen deverá ocorrer utilizando água com temperatura de 35 a 37°C por 30 segundos.





12 - Retire a palheta da água



13 - Enxugue a palheta com papel toalha



14 - Corte a palheta



Atenção:

O corte deverá ser feito na extremidade oposta à bucha da palheta.

15 - Encaixe a palheta na bainha



Atenção:

Encaixe a extremidade cortada da palheta na bainha.

leção | SENAR

16 - Introduza a cânula do aplicador na bainha



Atenção:

- 1- A cânula do aplicador envolverá a palheta e será envolvido pela bainha.
- 2- Observe que o aplicador universal possui uma extremidade com diâmetro menor para palheta fina e outra extremidade com diâmetro maior para a palheta média.

17 - Trave a bainha na cânula do aplicador



18 - Introduza o êmbolo na cânula do aplicador

Atenção:

Realize essa tarefa vagarosamente até chegar na palheta.



19 - Calce a luva



20 - Leve o aplicador para o local onde se encontra a vaca



Atenção:

Cuidado ao manusear o aplicador para não contaminá-lo.

21 - Abra a vulva da vaca



Atenção:

Essa tarefa poderá ser facilitada com ajuda de um auxiliar.


22 - Introduza o aplicador na vagina da vaca



Atenção:


Introduza o aplicador com uma leve inclinação no sentido superior da vagina e siga até o fundo de saco vaginal.





23 - Introduza delicadamente a mão no reto da vaca






Atenção:

Ao introduzir a mão no reto da vaca, localize a cérvix (colo uterino).


24 - Direcione o aplicador até a entrada da cérvix (colo uterino)



Atenção:

Para auxiliar a entrada do aplicador na cérvix, utilize os dedos polegar e mínimo.


25 - Passe o aplicador pela cérvix (colo uterino)



Atenção:

Esse procedimento deve ser realizado cuidadosamente movimentando a mão que segura a cérvix, mantendo a outra mão apenas para segurar o aplicador.

26 - Localize o local de deposição do sêmen




Atenção:

- 1- Com o dedo indicador localize o final da cérvix.
- 2- O sêmen será depositado logo após o último anel da cérvix.

Coleção | SENAR

27 - Pressione o êmbolo e deposite o sêmen lentamente



- 28 Retire o aplicador cuidadosamente
- 29 Retire o braço

30 - Faça uma massagem no clitóris



31 - Libere a vaca



Atenção:

Lembre-se de liberar a cauda da vaca.

ão I SENAR

32 - Desmonte e limpe o material



Atenção:

Ao desmontar o aplicador verifique se há presença de sangue, pus ou outra alteração.

33 - Faça as anotações



Exemplo de ficha para controle da inseminação artificial

| FICHA DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--|--|
| Data da Inseminação | Nome ou N° da Vaca | Nome ou N° do Touro | Partida do Sêmen | Nome do Inseminador | Diagnóstico de Gestação | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Atenção:

Registre os dados da inseminação para controle futuro da propriedade e da assistência técnica.

34 - Descarte o material



Alerta ecológico:

Os materiais descartáveis devem ser colocados em local apropriado.

Atenção:

Alguns procedimentos de inseminação artificial podem sofrer alterações em função de recomendações de empresas que comercializam sêmen.





VII Fazer a previsão da data do parto

Coleção | SENAR

PLANILHA DE PREVISÃO DE PARTO EM BOVINOS

| Inseminação | Previsto Parto |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| JAN | OUT | FEV | NOV | MAR | DEZ | ABR | JAN | MAI | FEV | JUN | MAR |
| 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 11 |
| 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 12 |
| 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 10 | 4 | 13 |
| 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 11 | 5 | 14 |
| 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 15 |
| 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 16 |
| 8 | 17 | 8 | 17 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 17 |
| 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 15 | 9 | 18 |
| 10 | 19 | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 19 |
| 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 17 | 11 | 20 |
| 12 | 21 | 12 | 21 | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | 21 |
| 13 | 22 | 13 | 22 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 19 | 13 | 22 |
| 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 20 | 14 | 23 |
| 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 21 | 15 | 24 |
| 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 23 | 16 | 23 | 16 | 22 | 16 | 25 |
| 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 23 | 17 | 26 |
| 18 | 27 | 18 | 27 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 24 | 18 | 27 |
| 19 | 28 | 19 | 28 | 19 | 26 | 19 | 26 | 19 | 25 | 19 | 28 |
| 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 27 | 20 | 27 | 20 | 26 | 20 | 29 |
| 21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 27 | 21 | 30 |
| 22 | 31 | | DEZ | 22 | 29 | 22 | 29 | 22 | 28 | 22 | 31 |
| | NOV | 22 | 1 | 23 | 30 | 23 | 30 | | MAR | | ABR |
| 23 | 1 | 23 | 2 | 24 | 31 | 24 | 31 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| 24 | 2 | 24 | 3 | | JAN | | FEV | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 25 | 3 | 25 | 4 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 26 | 4 | 26 | 5 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 4 | 26 | 4 |
| 27 | 5 | 27 | 6 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 | 5 | 27 | 5 |
| 28 | 6 | 28 | 7 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 | 6 | 28 | 6 |
| 29 | 7 | 29 | 8 | 29 | 5 | 29 | 5 | 29 | 7 | 29 | 7 |
| 30 | 8 | <u> </u> | | 30 | 6 | 30 | 6 | 30 | 8 | 30 | 8 |
| 31 | 9 | | | 31 | 7 | | | 31 | 9 | | |

Inseminação

AGO

Previsto

Parto

MAI

Inseminação

JUL

Previsto

Parto

ABR

Inseminação

SET

Previsto

Parto

JUN

Inseminação

OUT

Previsto

JUL

Inseminação

NOV

Previsto

Parto

AGO

Inseminação

DEZ

Previsto

SET

Colecão | SENAR

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. *Manual de Inseminação Artificial em Bovinos*. Uberaba, MG: Asbia, 2005.

HAFEZ, E.S.E. Reprodução Animal. São Paulo: Manole, 1995, 582p.

MITCHELL, J.R.; DOAK, G.A. *The artificial insemination and embryo transfer of dairy and beef cattle.* 9.ed. New Jersey: Pearson, 2004. 387p.

NATIONAL ASSOCIATION OF ANIMAL BREEDERS. *Manual de Inseminação Artificial*. E.U.A.: NAAB, 1998.

TRIMBERGER, G.W.; DAVIS, H.P. The relation of morphology to bull sêmen. *J.Dairy Sci.*, 25 (8): 692-3, Champaign, 1942.

YOUNGQUIST, R.S. *Current therapy in large animal theriogenology*. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997. 898p.



www.senar.org.br

Acesse também o portal de educação à distância do SENAR:

http://ead.senar.org.br/

SGAN Quadra 601, Módulo K Ed. Antônio Ernesto de Salvo - 1º andar Brasília-DF - CEP: 70830-021

Fone: + 55 61 2109.1300 - Fax: + 55 61 2109.1325